



Maple Flow ネットワーク版 インストール・アンインストール手順書

更新日 2024/05/16

はじめに

- ◆ この手順書は、Windows 64bit、macOS に対応しております。
- ◆ ネットワーク版のご利用には、別途ライセンスサーバの構築が必要です。
(Maple Network Tools のインストールガイドを参照ください。)
- ◆ この手順書の説明画面は、Windows 版の Maple Flow 2022 のインストーラの画像を使用しています。
他の OS、バージョン でも一部を除き同様の画面がでますので、**適宜置き換えて**ご参照ください。
- ◆ 各 OS に対する必要な手順をアイコンで示しています。
アイコンの説明は以下の通りです。

 . . . Windows 64bit

 . . . macOS

- ◆ インストールに関する不明点や疑問点に関してはサポートまでご連絡をお願いいたします。

https://jp.maplesoft.com/contact/webforms/support_JP.aspx

※当マニュアルに記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

- ◆ SECTION 1: Maple Flow のインストール
- ◆ SECTION 2: Maple Flow のアンインストール

◆ SECTION 1: Maple Flow のインストール

(****には Maple Flow のバージョン名が入ります。)

Win64

1. インストーラ実行ファイルを右クリックし、**[管理者として実行]** を選択し、インストーラを起動します。

- ・ Windows 64-bit 版インストーラ . . . **MapleFlow****WindowsX64Installer.exe**

macOS


1. インストーラを実行します。

- ・ macOS 版インストーラ . . . **MapleFlow****MacInstaller.dmg**

Win64

macOS

2. インストーラが起動しましたら、言語を選択して、**[OK]** をクリックしてください。



[Win64](#)[macOS](#)


3. [Maple Flow - セットアップ] 画面が表示されましたら、[次へ] をクリックしてください。



Win64

macOS


4. 使用許諾契約をお読みいただき、[同意します] を選択し、[次へ] をクリックしてください。



Win64


5. インストールディレクトリを指定し、[次へ] をクリックしてください。

※macOS では、インストールパスを指定できません。



Win64


6. デスクトップにショートカットを作成するかを選択し、[次へ] をクリックしてください。



Win64

macOS


7. インストールするライセンスタイプ [ネットワークライセンス] を選択し [次へ] をクリックします。



Win64

macOS


8. ライセンスサーバ側の構成を選択し、[次へ] をクリックしてください。



Win64

macOS

9. [8.] で [単一サーバ] を選択した場合は、ライセンスサーバ名とポート番号を入力し、[次へ] をクリックしてください。
ライセンスサーバ名の指定には、サーバマシンの ホスト名 または IP アドレス が使用可能です(※)。
ポート番号は、デフォルトで 27000 になっておりますが、環境に応じて適宜変更することができます。
空いているポート番号をご確認ください。
※ライセンスサーバ側の記述情報と一致するように入力してください。



Maple Flow 2022 インストール

ライセンスサーバ

Maple Flow 2022 ライセンスサーバの名前または IP アドレスを入力してください。

ライセンスサーバ

ポート番号


VMware InstallBuilder

< 戻る 次へ > キャンセル

Win64

macOS

10. [8.] で [リダンダントサーバ] を選択した場合は、それぞれのライセンスサーバ名とポート番号を入力し、[次へ] をクリックしてください。ライセンスサーバ名の指定には、サーバマシンの ホスト名 または IP アドレス が使用可能です(※)。各ポート番号は、デフォルトで 27000、27001、27002 になっておりますが、環境に応じて適宜変更することができます。空いているポート番号をご確認ください。
- ※ライセンスサーバ側の記述の情報と一致するように入力してください。



Maple Flow 2022 インストール

リダンダントライセンスサーバ

Maple Flow 2022 ライセンスサーバの名前または IP アドレスを入力してください。

ライセンスサーバ 1	<input type="text"/>	ポート番号	<input type="text" value="27000"/>
ライセンスサーバ 2	<input type="text"/>	ポート番号	<input type="text" value="27001"/>
ライセンスサーバ 3	<input type="text"/>	ポート番号	<input type="text" value="27002"/>


VMware InstallBuilder

< 戻る 次へ > キャンセル

Win64

macOS


11. アップデートの確認を選択し、[次へ] をクリックしてください。インターネットの接続でプロキシサーバを経由している場合は、[アップデートを確認するときに、プロキシサーバを使用する] をチェックしてください。



Win64

macOS

12. [11.] で [アップデートを確認するときに、プロキシサーバを使用する] をチェックした場合は、プロキシ情報を入力してください。必要項目に入力ができたら、[次へ] をクリックしてください。



Maple Flow 2022 インストール

プロキシサーバの設定

システムのプロキシサーバを使用するときは、すべてのフィールドを空白のままにしてください。

サーバ: ポート番号:

プロキシサーバのユーザ名とパスワード (必要な場合)

ユーザ名:

パスワード:

確認:


VMware InstallBuilder

< 戻る 次へ > キャンセル

Win64

macOS

13. インストール前の要約を確認し、[次へ] をクリックしてください。インストールがはじまります。



Win64

macOS

14. 以上で Maple Flow ネットワーク版のインストールは完了です。[終了] をクリックしてください。



◆ SECTION 2: Maple Flow のアンインストール

Win64

macOS

1. Maple Flow のインストール先の uninstall フォルダにある uninstall 実行ファイルをダブルクリックし、アンインストーラを起動してください。


すべてのアプリケーションを閉じてから、アンインストーラを起動してください。

インストール先がデフォルトの場合は、以下のファイルが対応します。(****には Maple Flow のバージョン名が入ります。)


Windows 版・・・ C:¥Program Files¥Maple Flow****¥uninstall¥uninstall.exe

macOS 版・・・ /Library/Frameworks/MapleFlow.framework/Versions/****/uninstall/uninstall.app

2. アンインストーラが起動したら、[はい] をクリックしてください。



3. アンインストールが正常に完了すると、次の画面が表示されます。[OK] をクリックしてください。



4. 以上でアンインストールが完了します。

※アンインストールを完了させるために、コンピュータの再起動が求められる場合がございます。